

Ausgewählte Kapitel aus dem Übersetzerbau

Prof. Gerhard Goos
Fakultät für Informatik
Universität Karlsruhe

Sommersemester 2006

©Goos 2006

<http://www.info.uni-karlsruhe.de/>

Nebenläufige Sprachen

Inhalt - Nebenläufige Sprachen

- **Begriffe und Konzepte**
 - Parallelität
 - Granularität
 - Programmiersprachen Konzept: Thread
- Parallele Hardware-Architekturen
 - MIMD: Multiprozessoren
 - * Kopplung von Hardware mittels Software
 - Speicher
 - Nachrichten
 - SIMD: Feldrechner, Vektorrechner
- Implementierung von Parallelität
 - Manuell
 - Automatische Vektorisierung
 - Automatische Parallelisierung
 - Werkzeuge und Sprachen



Nebenläufigkeit: Aufgaben für den Übersetzer

Alle Aufgaben werden im Kontext von FORTRAN diskutiert.

Grund: Alle Programme im wissenschaftlichen Rechnen in FORTRAN.

Andere Anwendungen: Transaktionsverarbeitung für große Datenbanken (in C, C++).

- Verarbeite parallele Erweiterungen von FORTRAN, z. B. HPF.
- Nutze potentielle Parallelität in sequentiellen Programmen.

Berücksichtige **Hardwareabhängigkeiten**:

- Datenflußrechner (hier nicht behandelt)
- Prozessor-interne Parallelität: superskalar, VLIW
- SIMD-Rechnern, speziell Vektorrechner,
- MIMD-Rechner mit/ohne gemeinsamem Speicher
Modell Synchronisation im Speicher oder Botschaftenaustausch
- gekoppelte Rechner (NOW, Parastation, . . . , “the Grid”)
- Theoriegestützte Modelle: PRAM, BSP- und LogP-Modell

Einsichten:

- Parallelisierung und Optimierung von Hardwarearchitektur abhängig.
- Architekturunabhängiges paralleles Programmieren: ungelöst
- Übersetzer oft auf Unterstützung (Übersetzeroptionen) des Programmierers angewiesen.



Ebenen der Parallelität

- Ein (paralleles) Programm läßt sich als **halbgeordnete Menge von Befehlen** darstellen, wobei die Ordnung durch die Abhängigkeiten der Befehle untereinander gegeben ist (siehe SSA mit Speicherkan-ten).

Befehle, die nicht voneinander abhängig sind, können parallel aus-geführt werden. Weitere Parallelisierung mit Synchronisation.

- Unterscheide:
 - **Ebenen der Parallelität:** in einem Programm
 - * Wegen Datenabhängigkeiten müssen die parallelen Einheiten zumindest am Anfang (und Ende?) miteinander kommunizie-ren.
 - * Abhängigkeiten dazwischen können den Ablauf einer Einheit anhalten, bis eine andere bestimmte Operation beendet hat.
 - * Die Kommunikation kann durch Ereignisse oder Bedingungen erfolgen.
 - **Techniken der Parallelarbeit:** in der Hardware
 - * Speichergestützte Kommunikation über einen gemeinsamen Speicher (Semaphore), oder Botschaftenaustausch.



Endebehandlung

- **alle warten** aufeinander
Beispiele: Konsensus-Verfahren beim verteilten Schreiben in eine Datenbank, alle Standard-Schleifenparallelisierungen
- warten auf den **Ersten** “*winner takes all*”
Beispiele: parallele Suche, RAS Entschlüsselung
- **kein Warten**
Beispiel: Druckjob



Fünf Ebenen der Parallelität

1. **Programmebene** (oder Jobebene)
2. **Prozeßebene** (oder Taskebene): “*tasks*” (schwergewichtige Prozesse, “*heavy-weighted processes*”, “*coarse-grain tasks*”)
3. **Blockebene**: Anweisungsblöcke oder leichtgewichtige Prozesse (“*threads*”, “*light-weighted processes*”). Innere oder äußere parallele Schleifen in Fortran-Dialekten, Microtasking und “*large-grain*”-Datenfluß als Programmiertechnik.
4. **Anweisungsebene** (oder Befehlsebene): Elementare Anweisungen (in der Sprache nicht weiter zerlegbare Datenoperationen)
5. **Mikrooperationsebene**: Eine elementare Anweisung wird durch den Übersetzer oder die Hardware in Mikrooperationen aufgebrochen, die parallel ausgeführt werden. Beispiel: VLIW, Vektorrechner, superskalarer Rechner



Ebenen der Parallelität und Körnigkeit

- Die **Körnigkeit** oder **Granularität** (grain size) ergibt sich aus dem Verhältnis von Rechenaufwand zu Kommunikations- oder Synchronisationsaufwand.
Sie bemißt sich nach der Anzahl der Befehle in einer sequentiellen Befehlsfolge.
- Programm-, Prozeß- und Blockebene werden häufig auch als **grobkörnige** “*large grained*” Parallelität,
- die Anweisungsebene als **feinkörnige** “*finely grained*” Parallelität bezeichnet.
- Seltener wird auch von **mittelkörniger** “*medium grained*” Parallelität gesprochen, dann ist meist die Blockebene gemeint.



Technische Realisierungen der Parallelitätsebenen

(1 Programmebene, 2 Prozeßebene, 3 Blockebene,
4 Anweisungsebene, 5 Suboperationsebene)

Parallelarbeitstechniken	1	2	3	4	5
Techniken der Parallelarbeit durch Rechnerkopplung					
Hyper- und Metacomputer	×	×			
Workstation-Cluster	×	×			
Techniken der Parallelarbeit durch Prozessorkopplung					
Nachrichtenkopplung	×	×			
Speicherkopplung (SMP)	×	×	×		
Speicherkopplung (DSM)	×	×	×		
Grobkörniges Datenflußprinzip		×	×		
Techniken der Parallelarbeit in der Prozessorarchitektur					
Befehlsfließband				×	
Superskalar				×	
VLIW				×	
Überlappung von E/A u. CPU				×	
Feinkörniges Datenfluß prinzip				×	
SIMD-Techniken					
Vektorrechnerprinzip					×
Feldrechnerprinzip					×



Amdahls Gesetz – Grenzen der Parallelisierung

Die **Beschleunigung** σ wird als Quotient

$$\frac{\text{Ausführungszeit ohne Optimierung}}{\text{Ausführungszeit mit Optimierung}}$$

definiert.

Amdahl beschrieb 1967 die Beschleunigung σ in Abhängigkeit von

α Der Bruchteil der Arbeit, der **sequentiell abgearbeitet werden muß**.

p Die Anzahl der Einheiten, die **parallel Arbeit verrichten** können.

$$\sigma(\alpha, p) = \frac{1}{\alpha + \frac{1-\alpha}{p}}$$

Offenbar wird die Beschleunigung durch $1/\alpha$ beschränkt. Wenn also ein Programm einen nicht marginalen sequentiellen Anteil hat, lohnen sich viele Paralleleinheiten überhaupt nicht!



Prozeß/Fäden

- Eine sequentiell ausgeführte Folge von Operationen heißt ein (sequentieller) **Prozeß**.
- In der Terminologie der Betriebssystemliteratur ist dies ein **Faden**, "*thread*". Er besitzt nicht zwangsläufig einen eigenen Adreßraum wie ein Betriebssystemprozeß.
- Bei parallelem Rechnen werden mehrere solche Prozesse nebenläufig ausgeführt.
- Nebenläufige Programmiersprachen können Prozesse implizit oder explizit definieren z.B. `forall ...do ...` oder `new Thread.start()`. Die Kommunikation ist dann ebenfalls implizit oder explizit.
- Die Prozesse können auf einen oder mehrere Betriebssystem/Hardware-Prozesse abgebildet (serialisiert) werden. So kann eine nebenläufige Programmiersprache auf Parallel-Hardware eingesetzt werden, muß es aber nicht.



Inhalt - Nebenläufige Sprachen

- Begriffe und Konzepte
 - Parallelität
 - Granularität
 - Programmiersprachen Konzept: Thread
- Parallele Hardware-Architekturen
 - MIMD: Multiprozessoren
 - * Kopplung von Hardware mittels Software
 - Speicher
 - Nachrichten
 - SIMD: Feldrechner, Vektorrechner
- Implementierung von Parallelität
 - Manuell
 - Automatische Vektorisierung
 - Automatische Parallelisierung
 - Werkzeuge und Sprachen



PRAM: Parallele Registermaschine

- $p \geq 1$ Prozessoren: p_0, p_1, \dots
- gemeinsamer Speicher unbeschränkter Größe von Speicherzellen
 R_i , können ganze Zahlen unbeschränkter Größe aufnehmen
- übliche sequentielle Operationen
- Parallelanweisung: `for $v \in M$ do in parallel Rumpf end`
 $\implies |M|$ Prozesse werden gestartet

Parallele Rechenmodelle: Variationen der PRAM

- **synchrone PRAM**: Prozesse der Parallelisierung werden synchron im Takt ausgeführt
- **EREW-PRAM**: Exclusive Read Exclusive Write
- **CREW-PRAM**: Concurrent Read Exclusive Write
- **CRCW-PRAM**: Concurrent Read Concurrent Write
- **APRAM**: asynchrone PRAM: Barriersynchronisation: Synchronisation aller Prozessoren



Netzwerkmodelle

- lokaler versus globaler Speicher
Zugriffe in lokalem Speicher viel schneller
- gemeinsamer Speicher bei steigender Prozessorzahl immer teurer
 \implies dupliziere evtl. Daten in lokalem Speicher
- betrachte statt Modell mit speichergestützter Kommunikation Modell mit synchronem Botschaftensystem
Grundoperationen:
 - $\text{send}(v:T, P:\text{Proze\ss})$ – sende Datum an Prozeß P
 - $\text{receive}(P:\text{Proze\ss}):T$ – warte auf Datum vom Typ T von Prozeß P
- jeder Prozeß hat eigenen lokalen Speicher
- kein globaler Speicher
- asynchrone Ausführung von Prozessen
- Kommunikation durch Sende- und Empfangsoperationen



Netzwerkmodelle: BSP-Modell

BSP: bulk-synchronous parallel model (Valiant 1989, 1990)

- statt Parallelanweisung Superschritt: 2 Phasen:
Rechenschritte und Kommunikationsoperationen + Barrieresynchronisation
- versandte Daten liegen erst zu Beginn des nächsten Superschritts beim Empfänger vor, Sender wartet nicht auf Empfänger
- BSP-Programm: Menge von Superschritten
- Ausführung BSP-Programm: beeinflusst durch drei Parameter:
 - p : Anzahl Prozessoren
 - L : Dauer Barrieresynchronisation und Kommunikation zwischen aufeinanderfolgenden Superschritten
 - g : Bandbreite eines Prozessors (nur alle g Zeiteinheiten kann Sende-/Empfangsoperation durchgeführt werden)
- Nachteil BSP-Modell: Barrieresynchronisationen, die in Realität teuer sind



Netzwerkmodelle: LogP-Modell

(Culler, Karp, Patterson et al., 1996)

- keine Superschritte und keine Barriersynchronisation
- stattdessen: Synchronisation durch explizite Kommunikationsoperationen
- Parameter **LogP**:
 - **L**: Kommunikationsverzögerung (latency)
 - **o**: Verwaltungsaufwand (overhead): Rechenzeit eines Prozessors beim Senden bzw. Empfangen einer Nachricht
 - **g**: Totzeit (gap) zwischen aufeinanderfolgenden Sende- bzw. Empfangsoperationen eines Prozessors
 - **P**: Anzahl Prozessoren der LogP-Maschine



Parallelrechner - Flynn'sche Klassifikation

Flynn charakterisiert Rechner als Operatoren auf zwei verschiedenartigen Informationsströmen: dem **Befehlsstrom** "*instruction stream*" und dem **Datenstrom** "*data stream*".

- **SISD** "*Single Instruction stream over a Single Data stream*"
 - die von-Neumann-Architekturen (Einprozessorrechner)
 - seriell, deterministisch
- **MISD** "*Multiple Instruction streams over a Single Data stream*"
 - multiple Frequenzfilter, Quantenrechner
 - nicht klassische Rechner
- **SIMD** "*Single Instruction stream over Multiple Data streams*"
 - die Feldrechner und die Vektorrechner
 - synchron, deterministisch
- **MIMD** "*Multiple Instruction streams over Multiple Data streams*"
 - die Multiprozessorsysteme
 - synchron/asynchron, deterministisch/nicht deterministisch



Wichtige parallele Architekturen

- **VLIW-Rechner** (*Very Large Instruction Word*): mehrere parallele Rechenwerke (praktisch: 3-6), Beispiel: IA-64, EPIC (*Explicitly Parallel Instruction Computer*)
- **Feldrechner** (**SIMD**): Rechner mit einem Feld von regelmäßig verbundenen Verarbeitungselementen, die unter Aufsicht einer zentralen Steuereinheit immer gleichzeitig dieselbe Maschinenoperation auf verschiedenen Daten ausführen.
Heute praktisch keine Bedeutung.
Zukünftig: Verheiraten von Speichern und (Grafik-)Prozessoren.
- **Vektorrechner** (**SIMD**): Rechner mit parallel arbeitenden (Gleitpunkt-)Rechenwerken, Arbeit im Fließband verknüpft. Parallelitätsgrad 16 bis 64.
- **Multiprozessoren** (**MIMD**): Rechner mit mehreren konventionellen Prozessoren (SISD), die entweder über den **Speicher** oder über **Nachrichten** gekoppelt sind.



Vektorrechner

- **Vektorrechner**: Rechner mit parallel arbeitenden (Gleitpunkt-) Rechenwerken, Arbeit im Fließband verknüpft.
- **Vektor** = Reihung von Gleitpunktzahlen.
- Jeder Vektorrechner besitzt einen Satz von **Vektorfließbändern (Vektoreinheiten)**.
- Im Gegensatz zur Vektorverarbeitung heißt die Verknüpfung einzelner Operanden **Skalarverarbeitung**.
- Ein Vektorrechner enthält neben Vektoreinheiten auch eine oder mehrere **Skalareinheiten**. Dort werden die **skalaren Befehle** ausgeführt, d.h. Befehle, die nicht auf ganze Vektoren angewendet werden sollen.
- Die Vektoreinheit und die Skalareinheit(en) können parallel zueinander arbeiten, d.h. Vektorbefehle und Skalarbefehle können parallel ausgeführt werden.




Beispiel Addition

$$A(J) = B(J) + C(J), \quad J = 1, 2, \dots, N$$

Hier werden die Vektoren B und C, d.h. die Reihungselemente B[1], ..., B[N] und C[1], ..., C[N], mit einem Befehl komponentenweise addiert und im Ergebnisvektor A abgespeichert.

Die Vektoren werden dabei sequentiell und überlappt abgearbeitet, d.h. zuerst wird die Berechnung B[1]+C[1] gestartet, dann B[2]+C[2], usw.




Besonderheit eines Vektorrechners

- Die Fließband-Verarbeitung wird mit einem Vektorbefehl für zwei Reihungen von Gleitpunktzahlen durchgeführt.
- Die bei den Gleitpunteinheiten skalarer Prozessoren nötigen **Adreßrechnungen entfallen**.
Genauer: werden implizit von der Lade-/Speichere-Einheit des Prozessors miterledigt.
- Bei ununterbrochener Arbeit im Fließband erhält man nach einer **Einschwingzeit** bzw. **Füllzeit** mit jedem Fließband-Takt ein Ergebnis.
- Die Fließband-Taktdauer ist durch die Dauer der längsten Teilverarbeitungszeit zuzüglich der Stufentransferzeit gegeben.



Verkettung

- **Verkettung** “*chaining*”: Das Fließband-Prinzip kann auch auf eine Folge von Vektoroperationen erweitert werden.
- Zu diesem Zweck werden die (spezialisierten) Fließbänder miteinander verkettet, d.h. die Ergebnisse von einem Fließband werden sofort dem nächsten Fließband zur Verfügung gestellt.
- Beispiel:
Fließband-Verkettung von $B(J)+C(J)+D(J)$, $J=1,2,\dots,N$



Arten von Multiprozessoren

- Bei **speichergekoppelten Multiprozessoren** besitzen alle Prozessoren einen gemeinsamen Adreßraum.
Kommunikation und Synchronisation geschehen über gemeinsame Variablen.
 - Symmetrischer Multiprozessor **SMP**: ein globaler Speicher
 - Distributed-shared-memory-System **DSM**: gemeinsamer Adreßraum trotz physikalisch verteilter Speichermodule
- Bei den **nachrichtengekoppelten Multiprozessoren** besitzen alle Prozessoren nur physikalisch verteilte Speicher und prozessorlokale Adreßräume.
Die Kommunikation geschieht durch Austausch von Nachrichten.
Mit wachsender **Kommunikations-Verzögerung** kommt man zu:
 - Verteiltem Rechnen in einem **Workstation-Cluster**
 - **Metacomputer**:
 - Zusammenschluß weit entfernter Rechner oder Cluster
 - * Kopplungsgrad nimmt ab, Programme müssen immer grobkörniger sein.
 - * Skalierbarkeit der Hardware nimmt zu.



Vergleich Speicher-/Nachrichten-Kopplung

- Speicher-Kopplung ist
 - leichter programmierbar,
 - auch für kommunikations- und synchronisationsaufwendige Programme geeignet
 - SMPs skalieren bis ca. 20 Knoten, DSMs bis ca. 256
- Voraussetzung für den Einsatz von Nachrichten-Kopplung
 - Auf „Prozeßebene“ parallelisierbares Problem, wenig Kommunikationsaufwand
- Für Höchstleistungen: Nachrichtenkopplung (z.B. IBM SP2)



Grenzbereiche

- **Eingebettete Systeme** als spezialisierte Parallelrechner.
- **Superskalarprozessoren**, die feinkörnige Parallelität durch Befehls-Fließband und durch die Superskalartechnik nutzen.
- Ein Mikroprozessor arbeitet als Hauptprozess oder teilweise gleichzeitig zu einer Vielzahl von spezialisierten Einheiten wie der Bussteuerung, DMA- und Graphikeinheit.
- **Ein-Chip-Multiprozessoren**
- **Mehrfädige Prozessoren** “*multithreaded processors*” führen mehrere Ablauffäden überlappt oder simultan innerhalb eines Prozessors aus. **IBM, Intel und α sehen in dieser Architektur das größte Potential für die nächsten 15 Jahre.**
- **Datenflußrechner**: Steuerung durch Gültigkeit von Daten. Im Grenzfall als mehrfädige Prozessoren zu betrachten.
- **VLIW-Prozessoren** “*Very Long Instruction Word*”: Viele Recheneinheiten werden durch einen Befehl parallel genutzt (IA-64, SSE, MMX).




Inhalt - Nebenläufige Sprachen

- Begriffe und Konzepte
 - Parallelität
 - Granularität
 - Programmiersprachen Konzept: Thread
- Parallele Hardware-Architekturen
 - MIMD: Multiprozessoren
 - * Kopplung von Hardware mittels Software
 - Speicher
 - Nachrichten
 - SIMD: Feldrechner, Vektorrechner
- Implementierung von Parallelität
 - Manuell
 - Automatische Vektorisierung
 - Automatische Parallelisierung
 - Werkzeuge und Sprachen



Vektorisierung / Parallelisierung

Serielle vs. parallele Sicht:
Falls möglich im Entwurf darauf achten, dass Algorithmen parallel konstruiert werden.



- **Prinzipielles Vorgehen (manuell):**
 - Algorithmisch: z.B. durch Teile-und-Herrsche-Entwurf
 - Explizites Einfügen von Bibliotheksroutinen
 - Vorverarbeitung (+ graphische Visualisierung)
 - Restrukturierung
 - Einsatz von Werkzeugen, z.B. zur Programmanalyse
 - Abhängigkeiten erhalten
- Bei Vektorisierung / Parallelisierung durch den Übersetzer **Annotationen** in der Quelle und zusätzlich **Analysen**.

Diese Transformationen dienen der Normalisierung. Die eigentliche Vektorisierung / Parallelisierung findet im Anschluß daran statt.

- **Operatorvereinfachung** insbesondere Reihungszugriff- bzw. Index-Normalisierung

In diesem Kontext ist die Standardisierung der affinen Index-Funktion wichtig.

- **Schleifen-Normalisierung**

Z.B. eine Fortran DO-Schleife ist in Normalform, wenn sie bei 1 beginnt und die Schrittweite 1 ist.

- **Umbenennung von Skalaren**

verschiedene Definitionen (Zuweisungen) einer Variablen durch verschiedene Variable ersetzen. (wird durch SSA-Form schon geleistet)

Grundlegende Transformationsschritte

- Zunächst Transformationsschritte, die der Vektorisierung dienen, jedoch noch nicht maschinenabhängig sind.
- Das Ziel der Transformationen ist das **Herausfaktorisieren einzelner Schleifen, die alle uniform auf Reihungen zugreifen**. Diese Schleifen können dann als einzelner Vektorbefehl von einer Vektoreinheit verarbeitet werden.
- Die Schleifen können ggf. zu mehrstufigen Vektorbefehlen kombiniert werden. Dafür müssen sie manchmal erst in Streifen geschnitten werden.

- Beispielprogramm:

```
DO I=1,100
```

```
    A(99-I) = B(102-I) + C(101-I)
```

```
    E(101-I) = F(98-I) / A(99-I)
```

```
END DO I
```



Maschinenunabhängige Transformationen

- **Schleifenteilung**, “*loop distribution*”: man erhält zwei Schleifen:

```
DO I=1,100
```

```
    A(99-I) = B(102-I) + C(101-I)
```

```
END DO I
```

```
DO I=1,100
```

```
    E(101-I) = F(98-I) / A(99-I)
```

```
END DO I
```

- Falls die Schleifenteilung nicht nur zwei einzelne Anweisungen, sondern zwei Anweisungsblöcke im Schleifenrumpf betrifft, spricht man auch von “*loop fission*”.
- Ähnliche Technik: **Anweisungsumordnung**, “*statement reordering*”, innerhalb eines Schleifenkörpers, bei der die Position zweier aufeinanderfolgender Anweisungen geändert wird. Möglich, wenn keine Abhängigkeit zwischen den beiden Anweisungen besteht.



Techniken zur Erleichterung der Vektorisierung I

- **Schleifenvertauschen**, “*loop interchange*”: Vertauschen der inneren und äußeren Schleife.
Anwendung: Verkettung der Fließbänder, zeitliche Abfolge der Abhängigkeiten ändern.
- **Skalar Expansion**, “*scalar expansion*”: Skalare Variable in einem Schleifenrumpf durch eine Reihung ersetzen, so dass in jeder Schleifeniteration eine eigene Kopie der Variablen vorkommt.
- **Kopieren von Variablen**, “*variable copying*”.
Anwendung: Abhängigkeiten reduzieren (SSA-Idee), Variable expandieren.
- **Auseinanderziehen der Indexmenge**, “*index set splitting*”
Anwendung: getrennt Vektorisieren wegen Abhängigkeiten.
- Ersetzen eines Anweisungsknotens in einem Abhängigkeitsgraphen durch einen Teilgraphen, um einen verfeinerten Abhängigkeitsgraphen zu erhalten, “*node splitting*”.



Techniken zur Erleichterung der Vektorisierung II

- **Schleifenumkehr** wegen Zählerhardware oder Organisation der Fließbänder.
- **Ausrollen** einer einzelnen Schleifeniteration "*loop peeling*".
- Ausrollen *aller* Schleifeniterationen "*loop unrolling*".
- **Aufrollen** von Codeblöcken zu einer Schleife "*loop rerolling*".

Die „Rolltechniken“ werden benötigt, um genügend Code für eine Verkettung der Fließbänder zu haben oder um Randfälle los zu werden.

- **Erkennung Standardfall**, "*idiom recognition*": häufig verwendete Konstruktionen erkennen und durch hoch optimierte Codeteile ersetzen.

→ Danach Vektorisierung durchführen, d.h. Vektorbefehle erzeugen.



Vektor-Befehlszeugung

```
DO I=1,100
    A(99-I) = B(102-I) + C(101-I)
END DO I
```

```
DO I=1,100
    E(101-I) = F(98-I) / A(99-I)
END DO I
```

- Die **Vektorisierung** der beiden Schleifen des Beispielprogramms führt zu den folgenden beiden Vektorbefehlen:

```
A(-1:98) = B(2:101) + C(1:100)
E(1:100) = F(-2:97) / A(-1:98)
```

- A(-1:98) Vektor mit den Komponenten A(-1), A(0), ..., A(98)
- Die Operatoren + und / werden komponentenweise angewandt und die Resultatvektoren den Vektoren auf der linken Seite der Anweisungen zugewiesen.



Korrekte Vektorisierung

- Die folgende Vektorisierung ist korrekt:

```
DO I=1,100
  X(I) = X(I) + Y(I)
END DO
```

wird vektorisiert zu:

```
X(1:100) = X(1:100) + Y(1:100)
```

- **Beachte:** $X(1:100) = X(1:100) + \dots$
auf die rechte Seite muss zugegriffen werden, bevor die linke Seite gespeichert wird



Korrekte Vektorisierung

- Die folgende Vektorisierung ist nicht korrekt:

```
DO I=1,100
  X(I+1) = X(I) + Y(I)
END DO
```

kann **nicht** vektorisiert werden zu:

```
X(2:101) = X(1:100) + Y(1:100)
```

- Um derartige Fehler zu vermeiden, muss bei der Vektorisierung der Abhängigkeitsgraph mitbetrachtet werden.
- **Nicht ganz präzise Faustregel:** es darf nicht über Zyklen im Abhängigkeitsgraphen vektorisiert werden.
- Ein darauf beruhender Algorithmus für die Vektor-Befehls-erzeugung ist der **Allen-Kennedy-Algorithmus**.



Maschinenabhängige Transformationen I

- **Schleifenpartitionieren** “*loop sectioning*” oder “*strip mining*”: eine Schleife wird in eine äußere partitionierende Schleife “*sectioning loop*” und einen Block mit Vektoroperationen “*strip loop*” unterteilt.
- **Trade-off-Punkt** “*vector breakeven length*”: diejenige Vektorlänge, ab der eine Vektoroperation effizienter als die Verwendung von skalaren Operationen durchgeführt wird.
- Fließbänder können zu einem langen Band verkettet werden oder die Bänder können parallel benutzt werden. Dabei ist der jeweilige Trade-off-Punkt zu beachten.
Um die Fließbänder optimal auszunutzen, muß die Schleife oft partitioniert werden.
- Verbesserung der **Datenlokalität**



Maschinenabhängige Transformationen II

- Bei der **Ablauf-Vektorisierung** werden bedingte Ausdrücke und Verzweigungen mit **maskierten Befehlen** vektorisiert.

Beispiel:

Original:

```
DO I=1,N
1: A(I)=A(I)+B(I)
2: IF A(I)=0 THEN
3:   GOTO 7 FI
4: IF A(I)>C(I) THEN
5:   A(I)=A(I)-2
   ELSE
6:   A(I)=A(I)+1
   FI
7: D(I)=A(I)+1
END DO
```

Mit Maskierungsbedingungen:

```
DO I=1,N
1: A(I)=A(I)+B(I)      TRUE
2': %C2=( A(I)=0 )    TRUE
2: IF %C2 THEN        TRUE
3:   GOTO 7 FI        %C2
4': %C4=( A(I)>C(I) )  NOT(%C2)
4: IF %C4 THEN        NOT(%C2)
5:   A(I)=A(I)-2      NOT(%C2) AND %C4
   ELSE
6:   A(I)=A(I)+1      NOT(%C2) AND NOT(%C4)
   FI
7: D(I)=A(I)+1        TRUE
END DO
```



Beispiel – Vektorisierung

- Die Variablen I und K sollen sonst nicht im Programm vorkommen.

```
K = 5
```

```
DO I = 100, 0, -2
```

```
    A(K) = B(I+3) + C(K+I)
```

```
    D(I) = E(I*2) - A(K)
```

```
    K = K + 3
```

```
END DO
```



DO-LOOP-Normalisierung

```
K = 5
DO I = 100, 0, -2
  A(K) = B(I+3) + C(K+I)
  D(I) = E(I*2) - A(K)
  K = K + 3
END DO
```

```
K = 5
DO I = 1, 51
* I = 100+(2*I-2)*(-1)
  A(K) = B(100+(2*I-2)*(-1)+3) + C(K+100+(2*I-2)*(-1))
  D(100+(2*I-2)*(-1)) = E((100+(2*I-2)*(-1))*2) - A(K)
  K = K + 3
END DO
I = -2
```



Toten Code eliminieren

```
K = 5
DO I = 1, 51
  A(K) = B(100+(2*I-2)*(-1)+3) + C(K+100+(2*I-2)*(-1))
  D(100+(2*I-2)*(-1)) = E((100+(2*I-2)*(-1))*2) - A(K)
  K = K + 3
END DO
I = -2
```

```
K = 5
DO I = 1, 51
  A(K) = B(100+(2*I-2)*(-1)+3) + C(K+100+(2*I-2)*(-1))
  D(100+(2*I-2)*(-1)) = E((100+(2*I-2)*(-1))*2) - A(K)
  K = K + 3
END DO
```



Operatorvereinfachung / Index Normalisierung

K = 5

DO I = 1, 51

A(K) = B(100+(2*I-2)*(-1)+3) + C(K+100+(2*I-2)*(-1))

D(100+(2*I-2)*(-1)) = E((100+(2*I-2)*(-1))*2) - A(K)

K = K + 3

END DO

DO I = 1, 51

* K = 2+3*I

A(2+3*I) = B(100+(2*I-2)*(-1)+3) + C(2+3*I+100+(2*I-2)*(-1))

D(100+(2*I-2)*(-1)) = E((100+(2*I-2)*(-1))*2) - A(2+3*I)

END DO



Konstantenfaltung

```
DO I = 1, 51
  A(2+3*I) = B(100+(2*I-2)*(-1)+3) + C(2+3*I+100+(2*I-2)*(-1))
  D(100+(2*I-2)*(-1)) = E((100+(2*I-2)*(-1))*2) - A(2+3*I)
END DO
```

```
DO I = 1, 51
  A(2+3*I) = B(105-2*I) + C(104+I)
  D(102-2*I) = E(204-4*I) - A(2+3*I)
END DO
```



Schleifenteilung

```
DO I = 1, 51
  A(2+3*I) = B(105-2*I) + C(104+I)
  D(102-2*I) = E(204-4*I) - A(2+3*I)
END DO
```

```
DO I = 1, 51
  A(2+3*I) = B(105-2*I) + C(104+I)
END DO
DO I = 1, 51
  D(102-2*I) = E(204-4*I) - A(2+3*I)
END DO
```



Vektor-Befehlszeugung

```
DO I = 1, 51
  A(2+3*I) = B(105-2*I) + C(104+I)
END DO
DO I = 1, 51
  D(102-2*I) = E(204-4*I) - A(2+3*I)
END DO
```

```
A(5:155,3) = B(103:3,-2) + C(105:155)
D(100:0,-2) = E(200:0,-4) - A(5:155,3)
```



Parallelisierung

- Parallele Schleifen – implizite Synchronisation
- Parallele Schleifen – explizite Synchronisation
- SMP-Parallelisierung
- DSM-Parallelisierung



Symmetrischer Multiprozessor (SMP)

- Bei einem SMP wird zweckmäßigerweise die Parallelisierung durch **funktionale Partitionierung** erreicht.
- Die Techniken, die zur Vektorisierung eingesetzt werden, sind auch in diesem Fall anwendbar.
- Dabei arbeitet eine kleine Menge von Einheiten gemeinsam an den Daten. Motto: **Was vorher ein Fließband war, ist jetzt ein Faden.**
- Auf eine explizite Synchronisation wird sogar verzichtet, wenn Synchronität per Systemtakt sichergestellt werden kann.
- Im Fall von echten (Daten-)Abhängigkeiten wird bei SMP Synchronisation eingesetzt. Die eigentlichen Daten werden nicht kopiert, sondern **uniform zugegriffen**, egal, von welchem Prozessor sie berechnet wurden.



Distributed-shared-memory-System (DSM)

- Da bei DSM die Daten nicht uniform zugreifbar sind, sondern im Arbeitsspeicher eines Prozessors immer nur eine lokale Kopie liegt, muß bei Abhängigkeiten das betroffene Datum transferiert werden.
- **Beobachtung:** Numerische Programme greifen auf die Daten **regelmäßig** und mit hoher **räumlicher Lokalität** zu.
- **Idee:**
 - Wir betrachten einzelne **kritische** Programmstellen: **Schleifen**
 - Auf allen Einheiten läuft das gleiche Programm ab
 - Es werden nur Teile der Daten auf den Einheiten abgelegt
 - Wenn Daten außerhalb dieses Teils benötigt werden, wird kommuniziert
 - Bei geeigneter Wahl der Zerteilung ist der Kommunikationsaufwand gering.
- **Achtung:** Bei Standard HPF muß die Daten-Verteilung vom Benutzer spezifiziert werden. Dies erfordert eingehende Analyse des Programms von Hand oder mit Visualisierungswerkzeugen.



Parallelisieren für DSM

- Hauptidee ist **Kacheln**.
- **Probleme**: Welche Felder sind wo zu kacheln?
Wie ist bei gegebener Kommunikationinfrastruktur zu verteilen?
- **Lösungen**:
 - Benutzung von statischen und dynamischen Informationen (Profile), um kritische Bereiche zu finden.
 - Benutze Datenflußinformationen, um Abhängigkeiten zu finden. Wähle Kachelung so, dass die Abhängigkeit (Abhängigkeitsvektor) so selten wie möglich aus der Kachel führt
 - Transformiere die Schleife und Datenanordnung so, dass Zugriffsmuster lokaler werden (Schleifen vertauschen, umkehren, neigen, etc.).
 - Vergebe Prioritäten für Daten (häufig verwendete Datenbereiche bilden lokale Gruppe) und repliziere ggf. entferntere Daten.



- Forge xHPF ist einer der wenigen veröffentlichten parallelisierenden Übersetzer.
- xHPF ist ein Vor-Übersetzer für Fortran 77, 90 und HPF mit den Merkmalen:
 - Automatische Parallelisierung von DO-Schleifen
 - Partitionierung der Daten (Reihungen)
 - Bewertung relevanter Stellen mit statischer Analyse oder Profilinformationen.

Literatur

- Hans Zima, “Supercompilers for Parallel and Vector Computers”, Frontier Series, ACM Press, 1991
- M. J. Wolfe, “Optimizing Supercompilers for Supercomputers”, Research Monographs in Parallel and distributed Computing, MIT Press, Cambridge
- Für Hardware: J. Hennessy and D. Patterson, “Computer Architecture A Quantitative Approach”, Morgan-Kaufmann, SanMateo, 1995



Zusammenfassung

- Techniken der Vektorisierung und Parallelisierung sind vor allem für wissenschaftliches Rechnen interessant.
- Durch die IA-64 sind viele Techniken nun zum Pflichtteil eines „normalen“ Übersetzers geworden.
- In der Algorithmen-Theorie werden BSP und LogP als von konkreter Hardware abstrahierte Modelle verwendet (hier nicht besprochen).
- Probleme gibt es bei automatischer Verteilung von Daten; manuelle Techniken verkomplizieren die Entwicklung um Faktoren.
- Amdahls Gesetz gibt eine Schranke an, die der beste Parallelisierende Übersetzer bzw. Parallelrechner nicht unterbieten kann. Mit einem parallel entworfenen Algorithmus kann das jedoch leicht gelingen.

